



MOÛTS DE RAISINS 100 % INSTRUCTIONS

MEGLIOLI ÉDITION LIMITÉE | ALLJUICE ÉDITION DES MAÎTRES

L'ORIGINALE ALLJUICE | LA BODEGA

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de vinification **MOSTI MONDIALE**. Chaque cépage a été sélectionné et créé spécialement pour vous, le vinificateur. Ces instructions faciles à suivre vous aideront à vous assurer que vos vins se développent selon le caractère, la couleur et l'arôme que vous désirez. Si vous respectez méticuleusement ces instructions, la qualité de votre vin dépassera vos attentes. **Également, nous ne soulignerons jamais assez l'importance de nettoyer, de bien rincer et d'aseptiser votre équipement et vos outils avant de débiter chaque étape.**



NOS CATÉGORIES — Diversifiez et enrichissez votre cellier en découvrant nos **trois** différentes catégories de produits de vinification : **MOÛTS DE RAISINS FRAIS**, **MOÛTS DE RAISINS 100%** ou **MOÛTS DE RAISINS ASSEMBLAGE**.

MOÛTS DE RAISINS 100 % — Fabriqué uniquement à partir d'un moût de raisin frais et **PUR** garantissant au vinificateur des vins d'une complexité et d'une intégrité inégalées — **SANS** eau à ajouter.

VOTRE TROUSSE ET ÉQUIPEMENT REQUIS

VOTRE TROUSSE COMPREND

- Sac de moût — moût de raisins ÉTAPE 1
- Levure — permet la fermentation alcoolique ÉTAPE 1
2 sachets pour La Bodega
- Nourriture à levures — à ajouter lorsque la densité atteint entre 1,040 et 1,050 ÉTAPE 1
- Métabisulfite de potassium — agent de dégazéification, clarification et stabilisation ÉTAPE 3. **RAPPEL : ne pas utiliser ce Métabisulfite de potassium pour désinfecter l'équipement et les outils**
- Kieselsool et Chitosane — agents de clarification ÉTAPE 3
- Sorbate de potassium — agent de stabilisation ÉTAPE 3

PEUT ÉGALEMENT CONTENIR dépendamment du cépage choisi

- Sachet AllGrape^{MD} — ÉTAPE 1
- Sachet de raisins séchés — ÉTAPE 1
- Sachet de copeaux de chêne — ÉTAPE 1
- Adoucisseur de vin — ÉTAPE 3
- Kristalblok[®] — ÉTAPE 4
- Étiquettes pour bouteilles
- Sachet d'essence — La Bodega seulement ÉTAPE 4

ÉQUIPEMENT REQUIS

- Métabisulfite de potassium 200 g/7,05 oz — à utiliser pour la stérilisation de votre équipement et outils avant chaque étape
- Cuve de fermentation primaire de 30 litres
- Densimètre et éprouvette
- Voleur à vin — utilisé pour prélever les échantillons
- Cuillère de brassage à long manche — de grade alimentaire
- Tourie de 23 litres [11,3L pour La Bodega] — en verre de préférence ou en plastique
- Tube ou boyau de soutirage
- Bouchon et bonde hydraulique — permet au CO₂ de s'échapper et prévient une éventuelle contamination
- 30 bouteilles de vin de 750 ml [375mL pour La Bodega] et 30 bouchons de liège
- Bouchonneuse

ÉQUIPEMENT FACULTATIF

- Machine à filtrer et filtres appropriés
- Capsules rétrécissantes et étiquettes
- Linge de mousseline de coton — pour les troussees avec **Sachet AllGrape^{MD}** ou **Sachet de raisins séchés**

AVANT DE COMMENCER

Avant de débiter, assurez-vous de compléter le tableau ci-dessous ainsi que les étapes suivantes :

INFORMATION	DÉTAIL	SECTIONS À REMPLIR
Type de vin	Vous trouverez sur l'emballage extérieur le type de vin que vous avez choisi.	
Densité initiale	Référez-vous à L'ÉTAPE C qui se trouve à la droite de ce tableau.	
Numéro de lot à 5 chiffres	Situé sur le capsule du sac ou l'emballage extérieure.	
Date de début	JJ MM AAAA	

- A. Nettoyez tout votre équipement avec un détergent inodore et rincez abondamment à l'eau chaude pour éliminer tous les résidus.
- B. Stérilisez tout votre équipement avant chaque ÉTAPE en utilisant une solution de **métabisulfite de potassium**. Pour ce faire, veuillez dissoudre 50 g (3 c. à table) du produit dans 4 litres d'eau **FROIDE** (non distillée). Trempez ou vaporisez votre matériel avec cette solution et bien égoutter. Si bien scellé, vous pourrez conserver cette solution pour une durée de 2 mois. N'utilisez pas le **métabisulfite de potassium** fourni avec ce produit, utilisez celui que vous vous serez procuré séparément.
- C. Vérifiez la **densité initiale**. Lors de **L'ÉTAPE 1**, avant d'ajouter la **levure**, recueillez à l'aide de votre **voleur à vin** un échantillon du moût qui se trouve dans la **cuve primaire**. Transférez cet échantillon dans l'**éprouvette**. Prenez le **densimètre** et insérez-le dans l'**éprouvette**, puis laissez-le flotter. Prenez en note la densité indiquée par le **densimètre**, où la surface du moût rencontre le **densimètre**.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

SACHET ALLGRAPE^{MD} — ADDITIONS DU VIGNERON

Le **SACHET ALLGRAPE^{MD}** est composé de raisins purs à **100%**, tel que créés par « Dame Nature », qui ont été pasteurisés, dénoyautés et broyés. Ces raisins de la Californie ont été soigneusement sélectionnés et nous sommes fiers d'affirmer que notre **SACHET ALLGRAPE^{MD}** ne contient **AUCUN** édulcorant, ni concentré ou colorant ajouté. Les vinificateurs sont libres d'ajouter le **SACHET ALLGRAPE^{MD}**, qui est spécifiquement préparé pour être utilisé avec tous nos produits de vinification de cépages **ROUGES**. Ajouté dès les premières étapes de votre expérience de vinification, il garantira un vin d'une qualité inégalée, tout en rehaussant sa couleur, son bouquet ainsi que son arôme en bouche.

DIAMANTS DE VIN et KRISTALBLOK[®]

Tous les vins, lorsque refroidis, produisent de petits cristaux de tartre connus sous le nom de "diamants de vin". Ces petits cristaux sont en fait un phénomène naturel qui se produit lorsque le vin est fait avec du moût de raisins frais. Pour de plus amples informations à ce sujet, référez-vous à la section **FAQ** au **mostimondiale.com**

VIELLISSEMENT RECOMMANDÉ par produit

Consultez la section **LA VINIFICATION** de notre site web au **mostimondiale.com** afin de connaître la période de vieillissement recommandée par produit.

Vous avez des questions ou désirez davantage d'information ? Visitez la section **FAQ** au **mostimondiale.com** ou composez le **1.800.666.3425** du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, heure de l'Est. Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous aider.

ÉTAPE 1 — FERMENTATION PRIMAIRE

 JOURS : 1 – 5

RAPPEL | Nettoyez et aseptisez tout votre équipement avant usage

- 1.1 Versez le contenu du **sac de moût** dans la **cuve primaire**. Vérifiez la densité initiale (référez-vous à L'ÉTAPE C qui se retrouve dans la section AVANT DE COMMENCER) et reportez la dans le tableau.
- 1.2 Si votre trousse comprend un **Sachet AllGrape^{MD}** ou un **sachet de raisins séchés**, vous pouvez l'ajouter dans la **cuve primaire** maintenant. N'ajoutez jamais les deux dans une même cuve ; un ou l'autre est suffisant.
- 1.3 Si le contenu de votre trousse comprend des **copeaux de chêne**, vous pouvez maintenant les ajouter.
- 1.4 Assurez-vous que la température de la pièce et du moût soient entre 18-24°C. Ajoutez la **levure** dans la **cuve primaire**, (assurez-vous de bien

DENSITÉ INITIALE REQUISE : 1,080 ou PLUS

- ajouter la **levure**, et non pas la **nourriture à levures**). Ne pas remuer. Recouvrir la **cuve primaire** du couvercle sans toutefois le sceller.
- 1.5 La fermentation devrait débuter dans les 24-48 heures suivantes. Si toutefois rien ne se passe après de cette période, veuillez contacter votre détaillant ou **Mosti Mondiale** pour un support direct.
 - 1.6 Quotidiennement, brassez vigoureusement en vous assurant au préalable de bien nettoyer et aseptiser votre **cuillère**.
 - 1.7 Lorsque la **densité** atteint 1,040 – 1,050, ajoutez le contenu du sachet identifié **nourriture à levures** et brassez légèrement. Vérifiez régulièrement la densité.

 Lorsque la densité de votre vin atteindra 1,010 – 1,020 vous pourrez alors passer à L'ÉTAPE 2. Ce processus peut prendre jusqu'à 5 jours.


ÉTAPE 2 — FERMENTATION SECONDAIRE

 JOURS : 6 – 14

RAPPEL | Nettoyez et aseptisez tout votre équipement avant usage

DENSITÉ REQUISE : 1,010 – 1,020

- 2.1 Vous devez maintenant soutirer (transférer) votre vin dans une **tourie** qui aura été correctement nettoyée et aseptisée en utilisant un **tube** ou un **boyau de soutirage**. Versez le vin dans la **tourie**, en y incluant les dépôts.
- 2.2 Si à L'ÉTAPE 1 vous aviez ajouté un **Sachet AllGrape^{MD}** ou des **raisins séchés**, ne les transférez pas dans la **tourie** car vous aurez à conserver le moût (liquide). Pour ce faire, pressez la peau en utilisant un **linge de mousseline de coton** (coton à fromage) afin d'en extraire le liquide. Transférez ce dernier dans la **tourie** et disposez des **peaux de raisins**.
- 2.3 Fixez la **bonde** à la **tourie**. Assurez-vous de remplir la moitié de la **bonde** d'une solution de **métabisulfite de potassium** (provenant de votre solution de 4 Litres). Laissez reposer et vérifiez régulièrement la **densité**.

 Lorsque la densité de votre vin atteindra 0,998 ou moins pendant au moins 3 jours, vous pourrez alors passer à L'ÉTAPE 3. Ce processus peut prendre jusqu'à 8 jours.

ÉTAPE 3 — DÉGAZÉIFICATION, CLARIFICATION ET STABILISATION

 JOURS : 15 – 27

RAPPEL | Nettoyez et aseptisez tout votre équipement avant usage

DENSITÉ REQUISE : 0,998 ou MOINS

- 3.1 Installez la **tourie** sur une surface stable à au moins 1 mètre (3-4 pieds) du sol. À l'aide d'un **boyau de soutirage**, soutirez (transférez) brièvement votre vin, mais pas les sédiments et/ou **copeaux de chêne** selon l'une des deux options suivantes : **A**) dans votre **cuve de fermentation primaire** (pendant que vous nettoyez votre **tourie** originale) ou **B**) dans une seconde **tourie** bien nettoyée. Ce processus permet au gaz carbonique (mini bulles) de s'évacuer.
- 3.2 Il est important que vous brassiez vigoureusement le vin à l'aide d'une **cuillère de brassage** pendant au moins 2 à 3 minutes. Vous devez enlever tout le gaz sinon le gaz carbonique empêchera le vin de se clarifier.
- 3.3 Mélangez le contenu du sachet identifié **métabisulfite de potassium** à 50ml (1,69 oz) d'eau **FROIDE** (non distillée) jusqu'à sa dissolution. Ajoutez-le ensuite à votre vin et remuez.
- 3.4 Ajoutez à votre vin le **kieselsol** et remuez pendant 2 minutes.
- 3.5 Ajoutez à votre vin le **chitosane** et remuez pendant 2 minutes.
- 3.6 Mélangez le contenu du sachet identifié **sorbate de potassium** à 50mL (1,69 oz) d'eau **FROIDE** (non distillée) jusqu'à sa dissolution et ajoutez au vin. Bien remuer.
- 3.7 **Facultatif (selon votre goût)** : Si votre trousse comprend un **adoucesseur de vin**, bien dissoudre le contenu dans 1 litre (34oz) de vin (provenant de votre **tourie**) revidez-le dans votre vin et remuez pendant une minute.
- 3.8 Assurez-vous que la **tourie** soit pleine jusqu'à 5 cm (2 pouces) sous le **bouchon**. S'il reste de l'espace ne pas ajouter d'eau, mais plutôt un vin similaire. Mettez la **bonde** sur la **tourie** et placez le vin dans un endroit sécuritaire où la température se maintiendra entre 10 et 20°C. Quand le vin sera clarifié (peut prendre 7 à 10 jours) veuillez soutirer sans les sédiments dans une autre **tourie** ou brièvement dans la **cuve de fermentation primaire**.
- 3.9 **Facultatif** : Si vous désirez filtrer votre vin, vous pourrez le faire seulement lorsque votre vin sera limpide.

 Lorsque votre vin sera limpide (non brouillé), vous pourrez alors passer à L'ÉTAPE 4. Ce processus peut prendre de 7 à 12 jours.

ÉTAPE 4 — EMBOUTEILLAGE

RAPPEL | Nettoyez et aseptisez tout votre équipement avant usage

- 4.1 Si votre trousse comprend un sachet de **Kristalblok[®]**, bien dissoudre le contenu dans 1 litre (34 oz.) de votre vin et revidez-le, ensuite dans votre **tourie**, puis remuez pendant 2 minutes.
- 4.2 Avez-vous acheté un **La Bodega**? Si oui, ajoutez le contenu du petit sac contenant l'**essence** à votre **tourie** et brassez pendant 1 minute.
- 4.3 Utilisez le **boyau de soutirage** ou une **embouteilleuse** pour remplir vos **bouteilles** à moins de 4 cm (1½ pouces) du **bouchon de liège**.
- 4.4 Mettez les **bouchons** en utilisant la **bouchonneuse**. **Facultatif** : ajoutez des **capsules rétrécissantes** et des **étiquettes**.
- 4.5 Laissez les **bouteilles** en position debout pendant 3 jours, puis entreposez-les à plat dans un endroit où il fait frais et noir. Nous recommandons d'attendre au moins deux semaines pour que le vin se reprenne du "choc d'embouteillage".



FÉLICITATIONS !

Vous avez complété avec succès le processus de vinification.
Il est à présent temps de partager de bons moments et de bons vins !

